<u>WindowsVista 用プロテクタ(HASP)ドライバのインストール方法</u>

注意事項:

プリンタに接続するタイプのプロテクタを使用しているお客様へ

Windows Vista,Windows XP では、プリンタタイプのプロテクタの動作保証がありません。以下の操作で、ドライバをインストールしても、印刷時に「プロテクタを接続してください」のエラーが発生する場合があります。この場合は、USB タイプのプロテクタに交換(有償)しなければ、動作致しません。ご理解を頂き、操作を行ってください。

Windows Vista に HASP Device Driver 4.102.5.22 をインストールします。以下の順に操作をしてください。

- 1. ガリレオは、終了してください。プロテクタは、パソコンとの接続を外してください。
- 2. HASPDRV4102.exe 実行します。実行の結果、C:ドライブの直下に、HINSTALL のフォルダが作成されて、そ

のフォルダには、haspds_windows.dll, hdinst_windows.dll, hinstall.exe の3つのファイルができます。解凍後、黒

色のコマンドプロンプト画面が開きます。

● 整理 ▼ 🏢 表示 🔹				0
お気に入りリンク ■ ドキュメント ■ ピクチャ 詳細 >> フォルダ ■ デスクトップ ■ ■ デスクトップ ■ ■ user01 ▶ ■ パブリック ■ □ コンピュータ ■ □ ーカルディスク (C:)	名前 Aaspds_windows.dll Ainst_windows.dll Image: A state of the st	更新日時 2007/01/01 0:00 2007/01/01 0:00 2007/01/01 0:00	サイズ 2,453 KB 656 KB 3,017 KB	種類 アプリケー アプリケー アプリケー
▷ 》 gwd HINSTALL 管理者: D:¥Windows¥System32¥cr icrosoft Windows [Version f	md.exe	1	ruad	
opyright (c) 2006 Microsoft :¥HINSTALL>	t corporation. Ai	I rights rese	rveu.	
opyright (c) 2006 Microsof :¥HINSTALL> 3. C:¥HINSTALL> <u>hinstall</u> addin Device Driver Installation Utilit	t Corporation. Al <u>-r</u> Enter 下線部	I Fights rese 3分を入力してく	tved. ださい。	



5. C:¥HINSTALL> hinstall - info Enter 下線部分を入力してください。

Aladdin Device Driv	er Installation Utility		
HASP4 Device Driv	ver installation status:		
HASP4 Driver is in	stalled		左記の様な画面がでましたら、正常 にインストールは完了です。
Driver Path: Installation date: Computer name: Computer type: Port Mode:	¥??¥D:¥Windows¥system32¥drivers January 1, 2007 X86 IBM computer Auto	¥Haspnt.sys	
Key Search:	USB-Parallel		<mark>OK</mark> ボタンをマウスの左ボタンで
		ОК	クリックします。

- 7. コマンドプロンプト画面(黒い画面)を閉じます。
- 8. 作業フォルダ(C:ドライブ直下の HINSTALL フォルダ)は不要ですので、消去してください。
 (削除しなくても結構です。)
- 9. Windows Vista を再起動してください。
- 10. OS が起動しましたら、プロテクタを接続します。ガリレオから印刷可能かテストしてください。

以上